

INI-Datei

siehe auch: [Programminstallation](#)
[Inhaltsverzeichnis](#)

Die wesentlichsten Einstellungen in der INI-Datei können über den Installationsführer (Funktion: Umgebung) vorgenommen werden. Im folgenden werden einige Funktionen beschrieben.

Die Felder im Bereich [\[allgemeines\]](#) enthalten die eigene Vorwahl- und Telefonnummer sowie den Namen der Hilfe-Datei. Werden für die Vorwahl und Telefonnummer Werte eingetragen, so erscheinen sie im Kopf des Hauptfensters als Information. Die anderen Variablen dienen zum Zwischenspeichern von Informationen. So dient die Variable [BackgroundColor](#) dazu die Hintergrundfarbe des Hauptfensters einzustellen. Die Variable [BackgroundWarte](#) beschreibt die Hintergrundfarbe, wenn der Dummy-Anwender eingeschaltet ist. Die Informationen [Kalender](#), [OPL](#), [OPK](#), [OA](#), [OT](#) und [Job](#) legen fest ob Termine, Jobs, offene Telefongespräche und offene Posten beim Programmstart angezeigt werden (J => Ja). Das Feld [Währungskürzel](#) legt fest, welcher Währungstext z.B. bei Reports angezeigt wird. Die Felder [ArtBesch](#) und [ArtBeschSuch](#) definieren, ob bei Belegen und der Artikelsuchfunktion die komplette Artikelbeschreibung in einem eigenen Fenster angezeigt wird.

[\[allgemeines\]](#)

Fenstergroesse=2
Sound=J
BackgroundColor=11575042
BackgroundWarte=4411292
Hilfe_Datei=HILFE.DB
EigVorwahl=
EigTelefon=
DatVon=
DatBis=

DVon=
DBis=
DatV=
DVon1=1
DBis1=6
DVon2=
DBis2=
DatV1=
DatV2=
DatV3=
Uhr=J
Kalender=J
OPL=J
OPK=J
Job=J
OA=J
OT=J
Währungskürzel=DM
ArtBesch=J
ArtBeschSuch=J
BackgroundWarte=2193107
Homepage=http://194.120.244.34/indexh.htm
AnzKontZ=5
AnzRLieZ=5
AnzRKunZ=5
AnzAKunZ=5

Im Bereich [e-Mail] ist der *Name* und das *Paßwort* einzutragen. Wird T-Online zum versenden von e-Mail genutzt, so enthält das Feld *Name* die Teilnehmernummer und das Feld *Passwort* das T-Online Paßwort.

Achtung! Besteht Gefahr, daß fremde Zugang zur INI-Datei haben, sollte das Paßwort nicht in ihr hinterlegt sein. Dann muß dieses bei jedem e-Mail erneut eingegeben werden.

[e-Mail]

Name=

Passwort=

Im Bereich [\[Termin-Init\]](#) können die Vorlauf- und Nachlaufzeit für die Terminbenachrichtigung eingestellt werden. Im Feld [AnzBMinus](#) und [AnzBPlus](#) wird ein Zeitwert in Minuten eingetragen. [Mein System](#) wird dadurch veranlaßt, auf Termine hinzuweisen, die [AnzBMinus](#) Minuten vor Terminbeginn liegen und [AnzBPlus](#) Minuten nach dieser Warnstartzeit liegen. Es werden immer alle Termine erkannt, die sich in diesem Zeitbereich befinden. Die Felder [Warnung](#) und [WarCount](#) dienen zur Einstellung, in welchen Zeitabständen [Mein System](#) vorhandene Termine suchen soll. Dabei enthält das Feld [Warnung](#) eine Zahl die für Millisekunden steht. Das Feld [WarCount](#) legt fest, wie oft die Zeit [Warnung](#) vergehen muß, bis eine Terminüberprüfung erfolgt.

[\[Termin-Init\]](#)

AnzBPlus=60

AnzBMinus=30

Warnung=60000

WarCount=1

Zeit_V=0

Zeit_B=0

Das im Bereich [\[Rechner\]](#) enthaltene Feld [Memory](#) enthält den Wert des Speichers des Taschenrechners. Wird [Mein System](#) verlassen, so wird der gespeicherte Wert hier hinterlegt und beim erneuten Start eingelesen.

[\[Rechner\]](#)

Memory=

Im Bereich [\[Telefon-Init\]](#) werden die Initialisierungen für das Modem zum

wählen der Telefonnummer eingestellt.

[Telefon-Init]

Init=AT&Q5S36=3
Reset=ATZ0
Wählen=ATM1L1DP
WählenIntern=ATDT
auflegen=+++ATH0
Speed=2400
Port=COM1

Im Bereich [Text] werden die Verzeichnisse und die Dateinamen für temporäre Dateien der Textverarbeitung festgelegt.

[Text]

Temp=C:\TEMP\TEMP.TX
Temp2=C:\TEMP\TEMP2.TX
EMail=EMAIL.RTF

Im Bereich [Kalkulation] wird das Verzeichnis und der Dateiname für eine temporäre Datei der Tabellenkalkulation festgelegt.

[Kalkulation]

Temp=C:\TEMP\TEMP.XLS

Im Bereich [Rechnung] werden die firmenbezogenen Informationen hinterlegt. Dieser erscheinen dann auf der Rechnung an der entsprechenden Stelle.

[Rechnung]

Z1=Dipl.-Ing. Frank Kieselbach
Z2=Softwareentwicklung
Z3=Neundorfer Straße 174
Z4=08523 Plauen
Z5=Tel.: 03741 - 37840
Z6=e-Mail: Frank.Kieselbach@t-online.de

BV1=Bankverbindung: Schmidtbank Plauen
BLZ1=BLZ: 87 030 470
Konto1=Konto: 032 060 1237

BV2=
BLZ2=
Konto2=

BV3=
BLZ3=
Konto3=

Bankkonto für Überweisungen

[Bankkonto]

BLZ=87030470
Konto=0320601237
AuftragGeber=Frank Kieselbach

Der Bereich [Bilder] legt fest, in welches Verzeichnis ein Bild exportiert wird. Der Name wird unter *AlternateName* festgelegt. Der Dateityp (WMF, BMP) wird aus der Datenbank entnommen. Wird ein Bild oder ein gesamtes Verzeichnis von Bildern in die Datenbank eingelesen, so kann unter *loeschen* festgelegt werden ob die Grafikdatei in dem ausgewählten Verzeichnis nach dem Einlesen gelöscht oder nicht gelöscht wird.

[Bilder]

AlternatePfad=C:\TEMP

AlternateName=PIC.

loeschen=N

Im Bereich [\[Zusatz\]](#) werden die Verzeichnisse, und Programmdateinamen und Parameter der Programme T-Online, ZV-light, D-Info und Ditto Tools hinterlegt.

[Zusatz]

TOnlinePfad=C:\DE_0103\NETSC_32\PROGRAM

TOnlineEXE=NETSCAPE.EXE

exTOnlinePfad=D:\DECODER

exTOnlineEXE=ONLINE.EXE

ZVlightPfad=C:\ZVLIGHT\PRG

ZVlightEXE=ZVLIGHT.EXE

ZVDatei=C:\SFIRM\TRANSFER\UMSATZ1.TXT

DTAusVerz=C:\ZVLIGHT

DInfoPfad=C:\DINFO3

DInfoEXE=DINFOWIN.EXE

ARoutePfad=E:\ARW

ARouteEXE=ARW.EXE

KommPfad=C:\COMPLUS

KommEXE=COMPLUS.EXE

SichPfad=C:\QBWIN

SichExe=QBWIN.EXE
SichPara="MS99 Daten" /A
Automat=J
Stunde=21
Minute=55

Im Bereich [\[Konten\]](#) werden die Kontonummern für die Umsätze der Lieferanten und Kunden festgelegt.

[\[Konten\]](#)

Ausgaben=1022
Ausgaben2=1043
Einnahmen=1010
Einnahmen2=1042
intern=J
extern=J
KundenOffset=30000
Lieferantenoffset=70000

Soll die [\[Anrufüberwachung mit ISDN\]](#) genutzt werden, so können folgende Parameter eingestellt werden. Unter *Überwachung* wird definiert (J/N) ob die Funktion genutzt wird oder nicht. Unter *Nummer* wird eine eigene Telefonnummer abgelegt, die überwacht werden soll (z.B. bei einer ISDN-TK-Anlage mit analogen Telefonen). Sollen mehrere Nummern überwacht werden, so ist nichts einzutragen. Über die *EAZ* sind die zu überwachenden EAZ freizuschalten.

[Anrufüberwachung mit ISDN](#)

[\[ISDN\]](#)
Ueberwachung=J
Ueberart=F
Nummer=

EAZ1=1

EAZ2=0

EAZ3=0

EAZ4=0

EAZ5=0

EAZ6=0

EAZ7=0

EAZ8=0

EAZ9=0

EAZ10=0

TKCOM=COM1