

Kontoumsätze (ZV-light)

siehe auch: [Überweisungen \(ZV-light\)](#)
[ZV-light allgemein](#)

Um den Datenimport von Kontoumsätzen in [Mein System](#) zu ermöglichen, ist in *ZV-light* folgendes zu realisieren:

Es wird eine Übergabvereinbarung definiert. Dazu ist in *ZV-light* die Funktion *Exportformat pflegen* aufzurufen. Im nun angezeigten Fenster ist im Feld *Dateiname*: der Name *Umsatz* einzutragen. Im nächsten Fenster wird im Menü der Eintrag *Abgeholte Umsätze* ausgewählt. Nachdem die Bestätigung erfolgt ist, wird das Fenster zur Definition der Felder angezeigt. In das Feld *Bezeichnung* wird *Umsätze* eingetragen. Im Feld *Trennzeichen* wird ein *T* eingegeben. Die anderen Felder bleiben leer. Es ist der Schalter *Felder* zu betätigen. Im nun erscheinenden Fenster sind die nachfolgenden Bezeichnungen in der angegebenen Reihenfolge auszuwählen und mit der Taste *Hinzufügen* in den Bereich *Ausgabedatei* zu verschieben.

- Kontonummer
- Buchungsdatum
- Betrag
- Textschl
- Auftraggeber
- Verwendungszweck
- Buchungstext
- Schlußsaldo
- Startsaldo

Ist dies erfolgt, wird die *OK*-Taste betätigt. Das vorherige Fenster wird angezeigt und ebenfalls mit der *OK*-Taste geschlossen.

Der Datenimport von Kontoumsätzen aus *ZV-light* in [Mein System](#) erfolgt folgendermaßen. In *ZV-light* wird der Schalter *Exportdatei* oder der Menüpunkt *Verwaltung, Exportdatei erstellen* aktiviert. Nach Anzeige des Dateiauswahlfensters wird im Verzeichnis C:\ZVLIGHT\DAT die Datei *UMSATZ.WVD* ausgewählt. Es erscheint das Fenster

Auswahlbedingungen. Es müssen keine Bedingungen gewählt werden. Danach erscheint das Fenster *WVD ausführen*. Dieses wird ebenfalls mit der *OK*-Taste bestätigt.

Mein System übernimmt die Datensätze, indem bei den einzelnen Konten der Schalter *Import von Umsätzen aus ZV-light* betätigt wird.



Import von Umsätzen aus ZV-light

Es werden nur die für das ausgewählte Konto zutreffenden Datensätze eingelesen. Sollen für das zweite Konto die Übergabedaten gelesen werden, so ist das Fenster für das Konto zu öffnen und wie bereits beschrieben zu verfahren. Die Zuordnung der Datensätze erfolgt über die Kontonummer. Es ist wichtig, daß in beiden Programmen mit gleichen Kontonummern gearbeitet wird.

In Mein System wird nur ein Feld für die Bezeichnung des Kontoumsatzes verwendet. Diese wird nach folgender Regel mit Informationen bei der Datenübergabe gefüllt. Enthält das Feld *Auftraggeber* Daten, so werden diese eingetragen. Ist dies nicht der Fall, wird das Feld *Verwendungszweck* herangezogen. Ist auch dieses leer, so wird der *Buchungstext* eingetragen. Damit ist gewährleistet, daß in jedem Fall ein Text im Feld *Bemerkung* steht, der Auskunft über die Buchung gibt. Sollte diese Information unzureichend sein, so kann diese ergänzt oder erweitert werden. Beim erneuten Einlesen von Kontoumsätzen werden nur Umsätze berücksichtigt, die noch nicht in der Datei enthalten sind.

Die angelegte Umsatzdatei wird weder von *ZV-light* noch von Mein System automatisch gelöscht. Jedesmal, wenn über *ZV-light* der Export aktiviert wird, werden die neuen Datensätze an die bereits vorhandene Datei angehängt. Bei dem Einlesen der Daten in Mein System bereitet dieser Sachverhalt keine Probleme. Allerdings empfiehlt es sich, regelmäßig die Datei nach der Datenübernahme zu löschen. Dies kann in *ZV-light* wie folgt geschehen. Es wird der Schalter oder Menüpunkt *Datei anzeigen* betätigt. Es erscheint das Dateiauswahlfenster. Dort ist im Verzeichnis C:\ZVLIGHT die Datei *UMSATZ.TXT* auszuwählen. Diese wird dann angezeigt. Mittels dem Schalter *Löschen* kann die Datei nun gelöscht werden.